

Stylesheet for ulike medier

Ofte er det ønskelig å tilpasse stylingen til mediet som er i bruk. Vi kan for eksempel ønske at innholdet skal vises annerledes på en mobiltelefon enn på en PC. Hvis innholdet skal skrives ut må siden formateres annerledes (bredden er kanskje forskjellig fra skjermen, deler av innholder, som menyer etc. trenger ikke å skrives ut).

Denne tilpasningen kan vi gjøre på to måter:

1. Lage egne stylesheet for ulike medier:

```
<link href="resp.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection, tv" />
<link href="print.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="print" />
```

Her vil det første stylesheetet bli brukt på alle skjermer. Med en gang du velger "skriv ut" så byttes stylesheet. Hvis du velger forhåndsvisning på utskrift vil du se forskjellen. (I de fleste situasjoner er det nok å velge screen i første stylesheet, men flere medier kan bruke samme stylesheet).

2. Definere forskjellige medier i samme stylesheet

Her har vi delt et stylesheet i 3: I første delen skriver vi det som kun gjelder utskrift. I andre delen vises det som kun gjelder skjerm og i siste delen skrives det som gjelder både for skjerm og utskrift.

```
@media print {
  body { font-size: 10pt }
}

@media screen {
  body { font-size: 12pt }
}
@media screen, print {
  body { line-height: 1.2 }
}
```

Hvordan

Vi kan f.eks lage en class som heter "noPrint". På selve siden kan vi skrive:

```
<div class="noPrint">Dette vil ikke vises på utskriften.</div>
```

i screen stylesheetet kan det f.eks stå kun:

```
.noPrint {
}
```

i Print stylesheet kan vi skrive:

```
.noPrint {
  display:none;
}
```

På skjerm vil denne div taggen ikke ha noe innvirkning. (Bare husk at "div" er et block-element og krever hele linjen. Hvis bare deler av en linje skal skjules på utskrift brukes "span" i stedet for "div")